



# STAR-CD v4.06.007 Install

1. 安裝 STAR-CD , 點選 [setupwin.exe](#) 即可開始安裝





## 2. 歡迎使用與安裝 STAR-CD 的介紹 下一步



## 3. 此為授權軟體需要序號方能使用 ☒ 我接受授權合約的條款 下一步





4. 選擇 STAR-CD 欲安裝的路徑位置，通常採用軟體預設位置 下一步




5. 安裝類型，☒ 一般類型 下一步







6. 檢測，STAR-CD 安裝前會偵測此電腦是否曾安裝過其他版本的 STAR-CD，若使用者曾安裝過其他版本的 STAR-CD。

(此步驟適用於舊版本升級的電腦)  keep the current setting (保留最近的設定)。下一步 意指序號、環境變數等的設定不更動!! [請往步驟 12](#)



7. 檢測，STAR-CD 安裝前會偵測此電腦是否曾安裝過其他版本的 STAR-CD，若使用者曾安裝過其他版本的 STAR-CD。

(此步驟適用於未曾安裝過 STAR-CD 的電腦)  Change the current setting (改變最近的設定)。下一步 意指指定序號的路徑位置






8. 選擇序號使用的類型


(此步驟適用於該電腦需連結主機來操作 STAR-CD 下的狀況)

☒ Floating license (浮動序號) 下一步



9. 在 1999@後面輸入工作站終端機的 ip 位址或是電腦名稱，下一步

如: 1999@162.45.23.31 請往步驟 12







10. 選擇序號使用的類型

(此步驟適用於電腦主機，意指 License.dat 檔案所在的電腦)，

- ☒ Local node locked 下一步




11. Browse 瀏覽序號的路徑位置 下一步






## 12. 安裝 STAR-CD 的各項重要資訊，如安裝位置，欲安裝的軟體、功能與大小 安裝



STAR-CD solver x86  
STARCDTUTS  
Dependencies  
FLEXlm Licensing Tools 10.8.0.7 x86  
.NET 1.1 x86  
.NET 2.0 x86  
Intel Redistributables x86  
Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package x86  
MPICH2 (parallel run-time libraries) x86  
  
合計大小：  
1092.7 MB

安裝畫面!!





13. 安裝 STAR-CD 所需要使用到的 Fortran 程式 [Next](#)




安裝完成 [Finish](#)






14. 安裝 STAR-CD 所需要使用到的平行運算處理軟體 MPICH2 , [Next](#)






15. 欲安裝的 MPICH2 軟體的各項重要資訊 [Next](#)




16. 使用者權限門檻設定，輸入僅限此使用者知道的秘密用語  
( 可自行修改也可保留原有的輸入用語 ) [Next](#)





17. 此軟體為授權軟體，是否同意遵守條約 ☒ [I Agree Next](#)




18. 此軟體欲安裝的路徑位置，不需要更動!! 使用軟體的電腦使用者  
(可依個人需要點選 ☒ [Everyone](#) or ☒ [Just me](#)) [Next](#)






19. 開始安裝 [Next](#)





20. 安裝完成 [Close](#)





21. STAR-CD 全部安裝妥當，☒ 是，請重新啟動我的電腦





# STAR-CD 安裝完畢後的環境變數設定

## 1. 得知使用者 Host name 與 Physical Address

開始 > 所有程式 > 附屬應用程式 > 命令提示字元 > ipconfig/all





```

C:\Documents and Settings\jessica>IPCONFIG/ALL

Windows IP Configuration

    Host Name . . . . . : ip12
    Primary Dns Suffix . . . . . : flotrend.com.tw
    Node Type . . . . . : Unknown
    IP Routing Enabled. . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . : flotrend.com.tw
                                      com.tw

Ethernet adapter 區域連線:

    Connection-specific DNS Suffix . : 
    Description . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
    Physical Address. . . . . : 00-14-5E-2A-A2-BD
    Dhcp Enabled. . . . . : No
    IP Address. . . . . : 192.168.10.12
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.254
    DNS Servers . . . . . : 168.95.1.1
                          139.175.10.20

C:\Documents and Settings\jessica>

```

2. 先將序號放入以下路徑裡的資料夾中

C:\Program Files\CD-adapco\STAR-CD\4.06\FLEXLM\10.8.0.7\windows\_5.2\bin


核對序號資料，檢查勢流提供 License 中的 Host name 與 Physical Address 是否正確

```

license - WordPad
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 插入(I) 格式(O) 說明(H)

$SERVER ip12 00145E2AA2BD 1999
# you may need to append the full path to cdlmd if it is not on you path
# i.e. VENDOR cdlmd /usr/star/version/license/cdlmd
VENDOR cdlmd
USE_SERVER
FEATURE ammbatch cdlmd 1.0 15-aug-2008 2 7E4BCBD568A1 \
vendor_info=23d90a6e1b6429a8b0e7beb62896b90907e7508e5dcaa32ff64
FEATURE hpdomains cdlmd 1.0 15-aug-2008 1 4BB090C37E71 \
vendor_info=7d0b130ca916ce32dd8610508849c50d222f587d4cbbo47ee6fb
FEATURE procam cdlmd 1.0 15-aug-2008 2 C1B328D9BF88 \
vendor_info=efdc7dde9f348e047f83fef9600b45f1505f8a763977b2e3e61b44
FEATURE prostar cdlmd 1.0 15-aug-2008 1 A33FB10AC797 \
vendor_info=f787d981aedc4acb2f1f0f08987f8ef4a97b206b239080e89602a1
FEATURE serialparallel cdlmd 1.0 15-aug-2008 1 9621EF035027 \
vendor_info=7c09d49f8773b51c9a0f687297918b8906ae767ca0aaf410fbeat
FEATURE stardesign cdlmd 1.0 15-aug-2008 1 5282EBB8756B \
vendor_info=7769d8d45cc755fadd1d2e85aedb3cfbd3547a6156aa5530ad461
FEATURE starpar cdlmd 1.0 15-aug-2008 2 1711AF08A6AB \
vendor_info=57e23eb5fe2559e481a3cc099f548f1d3ae8ab4c14db8b81b694t
FEATURE starsuite cdlmd 1.0 15-aug-2008 1 D951C7B55787 \
vendor_info=556b2b2fae7bfa1cd07c1766fbd80fac73b5d1c08e1e3fb4a3d44

```







### 3. 設定環境變數，進入：

C:\Program Files\CD-adapco\STAR-CD\4.06\ FLEXLM\10.8.0.7\windows\_5.2\bin

點選 **lmtools**



### 4. 設定環境變數的視窗





## 5. 點選 Config Services，做完以下各設定後 **Save Service**

**1. 輸入 STAR-CD 這個 Service Name**

**2. 瀏覽各檔案的路徑位置**

**3. 此兩項都要勾選**


路徑位置為:

**C:\Program Files\CD-adapco\STAR-CD\4.06\FLEXLM\10.8.0.7\windows\_5.2\bin**

**注意!!!!** Path to the debug log file. 是不存在的，所以必須在瀏覽 bin 資料夾之後，在檔名裡輸入 **debug.log**，將會自動產生



## 6. 啟動



步驟 5 中輸入的 STAR-CD 名字被建立

啟動的步驟:

1. 先檢查 STAR-CD 的名字是否以建立?
2. 確定建立後，點選 Stop Server，在點選 Start Server
3. 之後會看到訊息 Server Start Successful



## STAR-CD 執行畫面

